

ABC-KLUBBENS PUBLIKATIONER

RAPPORTER

ABC-Rapport 1, disassembling ABC-80	100:-
ABC-Rapport 2, manual för ABC-80 Fig- FORTH	60:-
ABC-Rapport 3, Starting FORTH inkl diskett/kassett*	220:-
ABC-Rapport 3, Starting FORTH, enbart boken	175:-
ABC-Rapport 3, FORTH 79, enbart programvaran*	65:-
Q-ZENTRALEN, inträdesavgift	50:-
ABC MONITOR manual ver: 2.43	30:-
ABC MONITOR terminalprogram*	50:-

PROGRAM

MS-DOS (Se vidare vår programkatalog Nr 1 för MS-DOS)

KRONSTAT Ver 3.0 (Obs! Behöver DIABs Basic II PC) 100:-

ABC-DOS **

KRONSTAT ver 3.0 för ABC-800, 802, 806 (går ej på format E) ... 100:-

NEWBAS för ABC-80, skapar nya basic-ord (kräver 32 kB) 100:-

ABC-TEKST för ABC-80, ordbeh progr (Arne Wold, Norge) 100:-

FORTAN IV för ABC-80 (DIAB) 100:-

FORTAN 77 för ABC-800 (DIAB) (kräver 64K ram) 100:-

PASCAL för ABC-80 (DIAB) (kräver 32kB) 100:-


ASMZ för ABC-80 assembler (DIAB) 100:-

ASM800 för ABC-800, assembler 100:-

Beställning kan endast ske genom inbetalning på Pg 62 93 00-5


* Ange ABC-80 eller ABC-800 samt format (K, E, D, Q eller 8)

** Ange dator, format (E, D, Q eller 8). Obs! Ej kassett!



ABC KASSETT/DISKETT 22

Vidängsvägen 1, 161 33 BROMMA



TEDSTART.INF Informationsfil till TEDSTART.MRG

TEDSTART.MRG

kan liknas vid en setupfil. Man ställer in vissa parametrar 'en gång för alla', och slipper inleda varje körning med initieringar som ändå är likadana varje gång. 'En gång för alla' är inte så allvarligt menat. Naturligtvis går det fortfarande att ändra i själva editorn, likväl som man kan ändra parametrarna i TEDSTART.MRG när andan faller på.

Så här gör man:

1. Skriv LOAD TED.
2. Skriv MERGE TEDSTART.MRG
3. Ändra parametrarna i programmet efter eget tycke och smak med hjälp av kommandot ED.
4. Skriv SAVE TED.
5. Skriv slutligen RUN så får du se resultatet av dina inställningar.

När du vid ett senare tillfälle vill ändra startparametrarna behöver du bara upprepa punkt 3 & 4.

Följande parametrar kan ställas in med hjälp av TEDSTART.MRG:

Bell

(Plinget i högtalaren). Kan stängas av eller sättas på. Denna möjlighet har man inte när man väl är inne i editorn.

Klick

Klickandet vid tangentnedtryckning.

ORD-mode

Automatisk avstavning och eller rak högermarginal.

Insert-mode

Skriva över texten eller skjuta den framåt.

Högermarginal

Tabulatorpositioner

Defaulttextension

Ledigt minne för BASIC.

Original-TED lämnar bara 256 bytes fria för program utanför TED. Detta är för lite för att göra någonting meningsfullt. Synd eftersom TED har den utmärkta faciliteten att kunna återkallas med orört innehåll genom ett enkelt RUN TED:. I TEDSTART.MRG kan du själv välja hur mycket fritt utrymme du vill ha. Det värde - antal bytes du anger kommer att avrundas till tal jämnt delbart med 256. Låt inte talet vara mindre än 256 eller större än 24320.

Mycket nöje.

Arne Hartelius <2731>

TEDEND.INF Informationsfil till TEDEND.BAS

TEDEND

Det normala sättet att lämna TED är att trycka på RESET. Detta är inte alltid önskvärt om man använder sig av olika faciliteter som ramladdade hjälpare, printerrutiner osv. Även i de fall man är tvungen att initiera ramfloppys och annat som skall länkas in i enhetslistan är det retsamt att behöva göra om proceduren.

Genom att köra RUN TEDEND när man lämnat TED genom alternativ 0 i menyn så länkas TED på ett 'mjukt sätt' ut ur enhetslistan och BOFA återställs.

Allt kan dock inte räddas. En del saker man har inladdat kan dela adress med TED-koden och dessa går ju ohjälpligt förlorade när man kör TED.

TEDEND är ett väldigt kort program. Det är en förutsättning för att man ska kunna köra det i det lilla utrymme som återstår för BASIC när man lämnat original-TED.

Arne Hartelius <2731>

LIB-lista - ABC-KASSETT/DISKETT - NR 22, ABC80 PROGRAM

PROGRAM	STL	BESKRIVNING
LIB	.BAS	14 Finns på diskettversionen
CASDISK4	.BAS	14 Finns på kassettversionen
PADDEL	.BAS	20 Breakout-spel från DIAB.
BOMB	.BAS	23 Enkelt fälla-bomb spel.
POLARIS	.BAS	7 Startfil för POLARIS.CON.
POLARIS	.CON	45 Ubåtsspel med flyganfall.
SPÖKHUS	.BAS	35 Skattjakt.
LÖJLIGT	.BAS	8 Litet grafikprogram.
SERIE	.BAS	11 Seriell printerrutin, även känd under namnet Miniprint.
SERIE	.INF	10 Infofil till ovanstående.
CMDINT	.SYS	7 Variant som ger möjlighet att lämna DOS utan reset.
CMDINT	.INF	6 Infofil till ovanstående.
MINIKICK	.BAC F	15 Resident minihjälpare med visa-fil och libfunktion som du kan kalla på ÄVEN under programkörning.
MINIKICK	.INF	10 Infofil till ovanstående.
RAM	.BAC	6 Gör en RAMfloppy av ditt vanliga RAM.
RAM	.TXT	16 Info fil till ovanstående.
FILTORAM	.BAS	5 Kopiera från CAS/DR till RAMfloppy.
RAMTOFIL	.BAS	6 Kopiera från RAMfloppy till CAS/DR.
VISAUTIL	.BAS F	17 Som gamla VISA men läser också baklänges.
VISAUTIL	.INF	5 Infofil till ovanstående.
CONVEYOR	.BAC	41 Kraftfullt kopieringsprogram.
CHAINARE	.BAC F	9 Resident rutin som automatiskt chainar till t ex menyprogram efter programslut.
CHAINARE	.TXT	22 Infofil till ovanstående.
MENY	.BAS F	16 Menyprogram som passar bra tillsammans med CHAINARE.BAC.
HLP	.16K	35 Hjälpare för 16K maskiner.
HLP	.32K	35 Hjälpare för 32K maskiner.
HLP	.64K	33 Hjälpare för 64K RAM-maskiner.
HLP	.REM	56 Infofil till ovanstående.
SCROLLED	.BAS	37 Rättad version från Kas nr 21
TEDSTART	.MRG	9 Ställer parametrar för editorn TED.
TEDSTART	.INF	9 Infofil till ovanstående.
TEDEND	.BAS	3 Lämna TED utan RESET-tryck.
TEDEND	.INF	6 Infofil till ovanstående.

Programmen är sammanställda av Arne Hartelius <2731> och Tom Sjöberg <2401>. F = Kräver flexskiva

KAS22.TXT